

Requisitos de integração Medidata

Funcionamento

O ilink tem a capacidade de integrar faturas com os programas da suite Medidata, tanto no inbound (recepção de documentos na aplicação Sigma) como no outbound (envio de documentos da aplicação das águas).

Para tal processo funcionar, é necessário assegurar os seguintes requisitos do lado do cliente:

Inbound (envio de documentos do ilink para o software Medidata)

É necessário que o cliente disponibilize um servidor **SFTP**, com permissões de escrita, e acessível publicamente ou aos IPs do ilink com regras NAT:

- 62.28.56.161, 62.28.56.162 (ilink testes)
- 193.43.40.153 (ilink produção)
- Opcionalmente, podem ser autorizadas as gamas de IP anteriores.

Nota: Apenas é suportado o protocolo SFTP. Ligações FTP, mesmo com encriptação TLS/SSL, não são aceites.

Este servidor deverá ser também acessível ao software Medidata (normalmente através do mapeamento de uma pasta de rede). O objectivo é que seja possível ao ilink criar ficheiros neste servidor e que os mesmos consigam ser lidos pelo software Medidata através da pasta **INBOUND**.

Após a criação do mesmo, devem-nos enviar os seguintes dados para serem configurados no ilink:

- endereço/IP do servidor
- porta
- utilizador
- senha

Outbound (envio de documentos do software Medidata para o ilink)

É necessário configurar o módulo da aplicação das águas para gerar os ficheiros XML num servidor SFTP, que deverão enviar os acessos ao ilink. Este servidor **SFTP** pode igualmente ser configurado como uma pasta de rede, de modo a que a aplicação das águas guarde os ficheiros XML nessa pasta, e estes fiquem imediatamente disponíveis no servidor SFTP.

Necessita igualmente de permissões de leitura e escrita públicas ou para os nossos IPs com regras NAT:

- 62.28.56.161 (ilink testes)
- 193.43.40.153 (ilink produção)
- Opcionalmente, podem ser autorizadas as gamas de IP anteriores.

Nota: Apenas é suportado o protocolo SFTP. Ligações FTP, mesmo com encriptação TLS/SSL, não são aceites.

Após a criação do mesmo, devem-nos enviar os seguintes dados para serem configurados no ilink:

- endereço/IP do servidor
- porta
- utilizador
- senha

Consulta de documentos e registos de integração

É possível consultar os documentos emitidos e recebidos no ilink acedendo ao portal, nas áreas de **Documentos Emitidos e Documentos Recebidos**.

Para consulta dos documentos comunicados via integração com o Medidata (análise de erros, confirmação de recepção, etc), é possível aceder à área **Integrações > Registos**, e verificar quaisquer erros que ocorreram na comunicação de documentos.

From:

<https://ilink.acin.pt/wiki/> - **wiki**

Permanent link:

<https://ilink.acin.pt/wiki/public:medidata>



Last update: **2024/12/16 11:26**